

HDWS / REXCEED シリーズ

ハンリニア編集ワークステーション

EDIUS アップグレード手順書

EDIUS Workgroup 9 Series (2018 年 5 月)

もくじ

はじめに.....	3
1. 本書の内容	3
2. アップグレードに必要なもの	3
3. ログオンアカウントについて	3
アップデート作業前の確認.....	3
旧バージョンのアンインストール	3
1. EDIUS のアンインストール	3
2. AJAドライバーのアンインストール (HDWS 4K2 シリーズのみ).....	3
ファイルのダウンロード.....	3
1. Windows 更新プログラムのダウンロード	3
2. グラフィックドライバーのダウンロード	4
3. EDIUS インストーラーのダウンロード	4
4. AJAドライバーのダウンロード (HDWS 4K2 シリーズのみ).....	4
Windows 更新プログラムのインストール	5
グラフィックドライバーのインストール	5
AJAドライバーのインストール (HDWS 4K2 シリーズのみ)	5
EDIUS のアップグレード.....	8
1. EDIUS をアップグレードする.....	8
2. Disc Burner 用メニューテンプレートのインストール	11
3. オフラインヘルプのインストール.....	11

4. EDIUS ライセンス認証	11
4-1. 認証 ID ファイルの発行	12
4-2. オフライン認証.....	13
4-3. 認証ファイルの登録.....	13
EDIUS の起動.....	14
シリアルナンバーシールの貼付	14

はじめに

1. 本書の内容

本書では、HDWS・REXCEED 各シリーズに搭載のビデオ編集ソフトウェア(EDIUS Workgroup)のアップグレード手順について説明しています。本書をよくお読みの上、アップデートを行っていただきますようお願いいたします。

2. アップグレードに必要なもの

- USB メモリもしくはハードディスク(事前にウイルスチェックを済ませて感染がないことを確認したもの)
- インターネット接続可能な Windows PC

3. ログオンアカウントについて

Windows へのログオンは Administrator(コンピューターの管理者)の権限を持つユーザーで行ってください。

アップデート作業前の確認

アップデート作業を行う前に以下の事項をあらかじめ確認してください。

1. サードパーティー製プラグインを使用されている場合は、アンインストールの上、EDIUS アップグレード後に EDIUS 9 対応バージョンをインストールしてください。
2. ソフトウェアのインストール/アンインストールを始める前に、起動しているアプリケーションソフトウェアがある場合はあらかじめ終了してください。
*常駐プログラムがある場合、その停止もしくは終了の方法については各メーカーまでご確認ください。

旧バージョンのアンインストール

1. EDIUS のアンインストール

Windows コントロールパネル > プログラムと機能 より、現在インストールされている EDIUS, GV License Manager をアンインストールします。アンインストール時に表示される「ライセンスの認証を解除をする」のチェックは外してください。

2. AJA ドライバーのアンインストール (HDWS 4K2 シリーズのみ)

Windows コントロールパネル > プログラムと機能 より、AJA Retail Installer 12.x.x-x64 をアンインストールします。アンインストール完了後、Windows を再起動します。

ファイルのダウンロード

1. Windows 更新プログラムのダウンロード

以下の Windows 更新プログラムをダウンロードし、USB ストレージに保存します。USB ストレージに保存する際は、()の KB 番号でサブフォルダーを作成し、各更新プログラムを保存します。

1. Windows 7 for x64-Based Systems 用更新プログラム (KB3020369)
<https://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=46817>
2. Windows 7 for x64-Based Systems 用更新プログラム (KB3125574)
<http://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=kb3125574>

3. 2017 年 3 月 x64 ベース システム用 Windows 7 向けセキュリティ マンスリー品質ロールアップ (KB4012215)
<http://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=4012215>
4. 2017-05 x64 ベース システム用 Windows 7 向けマンスリー品質ロールアップのプレビュー (KB4019265)
<http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4019265>

2. グラフィックドライバーのダウンロード

HDWS / デスクトップ REXCEED シリーズ

NVIDIA 社ホームページより、QUADRO DESKTOP/QUADRO NOTEBOOK DRIVER RELEASE 384 (R384 U5) をダウンロードし、USB ストレージに保存します。

<http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/126811/jp>

ラップトップ REXCEED シリーズ

HP 社ホームページよりドライバーをダウンロードし、USB ストレージにコピーします。

REXCEED モデル名	ドライバーダウンロード URL	ドライバーバージョン	
		Intel	NVIDIA
REXCEED X15LT	https://support.hp.com/jp-ja/drivers/selfservice/hp-zbook-15-mobile-workstation/5387800	4432 Rev.F	373.06 Rev.F
REXCEED X15LT G2	https://support.hp.com/jp-ja/drivers/selfservice/hp-zbook-15-g2-mobile-workstation/6978814	4432 Rev.F	373.06 Rev.F
REXCEED X17LT G2	https://support.hp.com/jp-ja/drivers/selfservice/hp-zbook-17-g2-mobile-workstation/6978821	4432 Rev.F	373.06 Rev.F
REXCEED X15LT G3	https://support.hp.com/jp-ja/drivers/selfservice/hp-zbook-15-g3-mobile-workstation/8693763	15.40.4483 Rev.F	373.06 Rev.F

3. EDIUS インストーラーのダウンロード

EDIUS インストーラー、オフラインヘルプをダウンロードし、USB ストレージに保存します。

EDIUS 9 インストーラー

<http://wwwapps.grassvalley.com/edius9setup>

Disc Burner メニューテンプレート

<http://wwwapps.grassvalley.com/edius9dvdmenustyle>

EDIUS 9 オフラインヘルプ

http://wwwapps.grassvalley.com/edius9_turnkey_upgrade_manual

4. AJA ドライバーのダウンロード (HDWS 4K2 シリーズのみ)

4K ビデオ出力ボード用ドライバーをダウンロードし、USB ストレージに保存します。

HDWS 4K2 Elite / 4K2 ((A) 型番含む): AJA Software Installer v13.0 – Windows

ダウンロード URL: <https://www.aja.com/support/item/4156>

* HDWS 4K はドライバーの更新は不要です。

Windows 更新プログラムのインストール

USB ストレージに保存した更新プログラムすべてを以下の順序でインストールします。各プログラムのインストール完了時にコンピューターの再起動を促すメッセージが表示された場合は、必ず再起動してから次の更新プログラムをインストールしてください。

更新順序	更新プログラム名と実行ファイル名
1	Windows 7 for x64-Based Systems 用更新プログラム (KB3020369)
	Windows6.1-KB3020369-x64.msu
2	Windows 7 for x64-Based Systems 用更新プログラム (KB3125574)
	windows6.1-kb3125574-v4-x64_2dafb1d203c8964239af3048b5dd4b1264cd93b9.msu
3	2017 年 3 月 x64 ベース システム用 Windows 7 向けセキュリティ マンスリー品質ロールアップ (KB4012215)
	windows6.1-kb4012215-x64_a777b8c251dcd8378ecdaf81aefbe7f9009c72b.msu
4	2017-05 x64 ベース システム用 Windows 7 向けマンスリー品質ロールアップのプレビュー (KB4019265)
	windows6.1-kb4019265-x64_c21fb9314da54cf6bd7972581da3159535f55aec.msu

NOTE

インストール順序を間違えると必要な更新に失敗する恐れがあります。Windows の更新に失敗すると EDIUS のインストールができなくなる恐れがありますのでご注意ください。


グラフィックドライバーのインストール

ダウンロードしたドライバーの.exe ファイルをダブルクリックして、画面の指示に従ってインストールします。Windows の再起動を促すメッセージが表示された場合は、Windows の再起動を行ってください。


AJA ドライバーのインストール (HDWS 4K2 シリーズのみ)

NOTE この作業は必ず EDIUS アップグレードの前に行ってください。


- 1) AJA ドライバーをダウンロードしたフォルダーを開き、インストーラー(AJA_Win_Retail_13_0_0.exe)をダブルクリックします。
- 2) [Options] をクリックします。



- 3) “AJA Driver” のみにチェックをつけて [OK] をクリックします。




- 4) “I agree to the license terms and conditions” にチェックをつけて [Install] をクリックします。




- 5) [Next] をクリックします。



6) [Complete] をクリックします。



7) [Install] をクリックします。




8) [インストール] をクリックします。



9) [インストール] をクリックします。




- 10) [Close] をクリックします。




EDIUS のアップグレード

1. EDIUS をアップグレードする


- 1) アップデーターをダウンロードしたフォルダーを開き、インストーラーをダブルクリックします。
- 2) 「使用許諾契約に同意します」にチェックをつけて[インストール] をクリックします。
NOTE: 「診断と使用状況のデータをグラスバレーに自動送信する」のチェックは外します。




- 3) [インストール] をクリックします。




- 4) インストール先を変更せずに [次へ] をクリックします。



- 5) [次へ] をクリックします。



- 6) [インストール] をクリックします。



- 7) インストールが行われます。途中で以下の画面が表示された場合は、[インストール] をクリックしてください。



- 8) [完了] をクリックします。その後、Mync と GV License Manager のインストールが行われます。




- 9) [再起動] ボタンが表示されている場合は、[再起動] ボタンをクリックします。表示されていない場合は [閉じる] をクリックします。




HDWS・REXCEED (デスクトップ)をご利用の場合

上記の画面内にコンピューターの再起動をするためのボタンが表示されますのでクリックして再起動してください。ワークステーションの再起動後、当社製ビデオハードウェアドライバーのアップデートが実行されます(ファームウェアのアップデートが必要な場合はこれも実行されます)。

アップデート後、以下の画面が表示された場合は、[今すぐシャットダウン] をクリックしてワークステーションをシャットダウン後、電源を入れ直してください。この手順を省略すると、ビデオハードウェアは更新されたファームウェアで動作しません。



ハードウェアドライバーの更新後、以下の画面が表示された場合は、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックします。



2. Disc Burner 用メニューテンプレートのインストール

- 1) EDIUS9_DVDMenuStyle.msi をダブルクリックします。
- 2) テンプレートのインストールが行われます。インストール進捗を示す画面が消えたらインストールは完了です。

3. オフラインヘルプのインストール

- 1) ワークステーションのローカルドライブに新規フォルダーを作成し、オフラインヘルプ (.zip ファイル)を解凍します。
- 2) 解凍したフォルダーにある オフラインマニュアルインストール.bat をダブルクリックします。
- 3) コマンドプロンプトウィンドウが開き、キー入力待ち状態になりますので [Enter] キーを押下します。
- 4) オフラインヘルプのインストールが行われます。インストールが完了すると、コマンドプロンプトに「何かキーを押してください。」と表示されますので、[Enter] キーを押下します。

4. EDIUS ライセンス認証


EDIUS のライセンス認証は 3 つの作業内容に分けて行います。

- 1) 認証 ID ファイルの発行
- 2) オフライン認証
- 3) 認証ファイルの登録


4-1. 認証 ID ファイルの発行

- 1) USB ストレージのルートに GVLM フォルダを作成します。
- 2) ワークステーションに USB ストレージを接続します。
- 3) [スタート] > [すべてのプログラム] > [Grass Valley] > [GV License Manager] を選択します。


- 4) Windows タスクトレイにある GV License Manager アイコンを右クリックして [ライセンス一覧] を選択します。




- 5) [オフラインでの認証 ID ファイルの生成] ボタンをクリックします。




- 6) 以下の画面が表示されますので、製品に付属のシリアルナンバーを入力して [OK] をクリックします。



- 7) USB ストレージの GVLM フォルダを選択して [フォルダの選択] をクリックします。




- 8) [OK] をクリックします。




9) ワークステーションから USB ストレージを取り外します。

4-2. オフライン認証


- 1) ワークステーションから取り外した USB ストレージをインターネットに接続されている PC に接続します。
- 2) ファイルエクスプローラーで USB ストレージを開き、GVLM > Activation フォルダを開きます。
- 3) GVActivation.exe をダブルクリックします。



4) [はい] をクリックします。




5) [OK] をクリックします。




6) USB ストレージを取り外します。

4-3. 認証ファイルの登録


- 1) USB ストレージをワークステーションに接続します。
- 2) Windows タスクトレイにある GV License Manager アイコンを右クリックして [ライセンス一覧] を選択します。




- 3) [オフラインでの認証 認証ファイルの登録] ボタンをクリックします。



- 4) USB ストレージの GVLM > Activation フォルダーを開き、[開く] ボタンをクリックします。



- 5) EDIUS 9 Turnkey が一覧に登録されたら認証は完了です。ライセンス一覧を閉じます。



NOTE: オプションライセンスをご使用になる場合は、この認証手順でオプションライセンスを認証してください。

EDIUS の起動

デスクトップにある EDIUS 9 ショートカットをダブルクリックします。eID ログイン画面が表示された場合は、[スキップ] ボタンをクリックして起動してください。

シリアルナンバーシールの貼付

アップグレードキットに付属のシリアルナンバーシール(6 桁+16 桁)を旧バージョンのシリアルナンバーシール横に貼付します。

NOTE: EDIUS 9 シリアルナンバーはターンキーの修理などで再度ライセンス認証を行う際に必要になります。シリアルナンバーシールの貼付はもれなく行ってください。